



PicturesToExe

Pas à pas

1- Créer un nouveau fichier

Après avoir lancé le logiciel Picture to Exe, cliquez sur *Fichier* puis *Nouveau*. Dans la fenêtre qui apparaît, inscrivez le nom que vous voulez donner au diaporama, puis cliquez sur OK.

Sélectionnez une des icônes en haut à gauche (A, C, D ou E) selon l'endroit où se trouvent vos images (disque dur, disquette, lecteur CDrom ou graveur CDrom). L'arborescence apparaît dans la fenêtre en dessous, cliquez alors sur les icônes des fichiers pour arriver jusqu'à la localisation de vos images).

Astuces : * Si vos images se trouvent dans *Mes Documents* vous pouvez cliquer sur l'icône en haut à droite de l'arborescence qui représente un porte-documents ce qui vous donnera directement accès à vos fichiers contenus dans *Mes documents*.

* Vous pouvez remonter les différents paliers de l'arborescence en cliquant successivement sur l'icône représentant un fichier avec une flèche vers le haut.

Pour inclure une image dans le diaporama, vous avez 3 possibilités équivalentes :

- double cliquer sur l'image
- sélectionner l'image puis maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacer la flèche jusqu'à la fenêtre liste des vues à droite
- sélectionner l'image puis cliquer sur le bouton *Ajouter*

L'image alors vient alors s'ajouter à la suite de la précédente.

Dans la fenêtre *Liste des vues*, on peut alors lire successivement :

- le numéro d'ordre de la photo dans le diaporama
- son emplacement
- son poids.

Pour retirer une image du diaporama, sélectionner la dans la fenêtre liste des vues puis cliquez sur le bouton *Retirer*

Pour changer l'ordre d'enchaînement des photos, cliquez sur une photo puis tout en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé, déplacez-la dans la liste jusqu'à l'emplacement désiré.

2- Configurer et synchronisation du diaporama

Cliquez sur le bouton *Configurer* (en bas à gauche) (attention pas *Configurer la vue* ! !)

Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez (si besoin) sur l'onglet *Général* :

- Il faut que la case *Créer un fichier exécutable* soit sélectionnée pour créer un diaporama.
- Dans l'encart *Option du montage*, sélectionnez une des 3 options proposées pour le déroulement de la fin du diaporama (quitter l'application à la dernière vue, la dernière image reste à l'écran ou la lecture du diaporama reprend en boucle).

Cliquez sur l'onglet **Avancé** :

- sélectionner au choix l'une des 3 propositions pour l'affichage du pointeur de la souris (pour la dernière proposition choisir en dessous le temps désiré)

Cliquez sur l'onglet **SonA** :

Vous allez pouvoir ajouter la musique du diaporama

- Cochez la case *Fond sonore activé* pour pouvoir entendre la musique
- Cochez ou non la case *Répétition du fond sonore en boucle* (ne pas la cocher si vous voulez adapter automatiquement le montage à la durée du fond sonore)
- Cliquez sur le bouton *Ajouter* puis sélectionner votre fichier sonore (mp3 ou wav)

Cliquez sur l'onglet **Ecran** :

- sélectionner (si besoin) le mode plein écran
- dans l'encart *Choix du fond*, sélectionner au choix :
 -
 - *Couleur pleine* (votre arrière plan sera alors uni), puis cliquez sur l'icône en dessous pour choisir la couleur.
 - *Fond dégradé* : choisissez alors la 1^{ère} couleur en cliquant sur l'icône en dessous à gauche, choisissez ensuite la 2^{ème} couleur en cliquant sur l'icône en dessous à droite puis sélectionnez en dessous l'orientation du dégradé.
 - *Répétez le motif* : pour inclure en arrière plan de votre diaporama une image de votre choix.

Cliquez sur l'onglet **Effets** :

- Cochez (si besoin) la case *Activer les effets de transition* ; si vous choisissez de ne pas sélectionner cette case, les images s'enchaîneront sans aucun effet de transition.
- Sélectionnez les transitions que vous désirez (elles se produiront dans un ordre aléatoire)

Astuce : vous pouvez tout sélectionner en cliquant sur l'icône représentant 2 petits carrés cochés ou bien tout désélectionner en cliquant sur l'icône représentant 2 petits carrés vides puis sélectionner dans la liste le(s) effet(s) de transition désiré(s).

- Réglez ensuite la durée désirée du temps de transition.

NB : la case largeur des bords ombrés progressifs permet de régler de manière plus ou moins le bord des transitions

Cliquez à nouveau sur l'onglet **Général**

- Cochez la case *Synchroniser le montage à la durée du fond sonore* pour adapter le temps d'affichage de chaque photo en fonction de la durée du fichier son.
-
- Cliquez sur le bouton *Configurer la synchronisation*, dans la fenêtre qui s'affiche:

- Sélectionner la case *Positions des transitions ajustables en valeur ou à la souris*
- Cliquez sur le bouton *Autres actions* et sélectionnez : *Créer et répartir tous les points*. Sur l'échelle du temps du diaporama apparaissent les emplacements des images avec leur numéro d'ordre ainsi que leur temps de transition (la petite barre en gris).
- Vous pouvez déplacer les images sur l'échelle (pour les faire apparaître plus ou moins tôt) en cliquant sur le «drapeau» où est noté «*Vers + N° de l'image*».
- Vous pouvez visualiser le diaporama dans la petite fenêtre en haut à droite en cliquant sur le bouton départ ;
- Une fois le diaporama synchronisé, cliquez sur OK puis encore sur OK.

3- Configurer vue par vue

Vous pouvez choisir de changer la configuration d'une ou quelques vues seulement, dans ce cas sélectionnez la photo que vous désirez paramétrer puis cliquez sur *Configurer la vue*. Dans la fenêtre qui s'affiche, cochez la case paramètres particuliers activés puis sélectionnez dans les différents onglets les options que vous souhaitez modifier. Recommencer de même avec chacune des vues que vous souhaitez modifier.

Vous pouvez ajouter un son pour une image donnée par dessus la musique du diaporama. Pour cela, sélectionnez l'image dans la fenêtre Liste des vues puis sélectionnez dans la case *son B* le fichier son que vous désirez appliquer en plus à cette image

4- Aperçu du diaporama

a/ Aperçu à partir d'une vue

Dans *Liste des vues*, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la vue désirée. Cliquez avec le bouton droit de la souris (ouverture de la fenêtre) ; cliquez alors avec le bouton gauche de la souris sur *Prévisualise à partir de la vue en cours*. Votre diaporama débutera (photo et son) une vue avant celle que vous avez sélectionnée, ce qui évite de repartir à chaque fois du début.

b/ Aperçu d'un diaporama complet

Pour voir ce que donne votre diaporama, cliquez sur le bouton *Aperçu*, votre diaporama défile alors sur l'écran, s'il ne vous plaît pas changer les paramètres et/ ou les options désirés.

5- Créer le fichier exécutable du diaporama

Si le diaporama vous convient, il faut maintenant le transformer en un fichier exécutable par n'importe quel ordinateur. Cliquez alors sur *Créer*. Dans la fenêtre qui s'affiche choisissez l'emplacement d'enregistrement du fichier et changez si besoin son nom. Validez. Le fichier est alors créé !!

Pour lire votre diaporama, vous n'aurez plus qu'à double-cliquer sur son icône.